悪夢
～青い果実の散花～
取扱説明書

◆はじめに◆

この度は、スタジオメビウス「悪夢～青い果実の散花～」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

このマニュアルにはゲームをプレイする為の操作方法、注意事項等が書かれていますので、ゲームを始める際には、必ず一度はお読み下さい。

■対応機種及び動作環境

●コンピューター本体

NEC PC-9801VX以降
〃 .... PC-9821シリーズ(CanBe対応)
EPSON PC-286/386/486/586シリーズ

※ただし、95年12月以降に発売された機種に関しては、動作保障の対象外になる場合があります。

●ディスプレイ

アナログRGBディスプレイ(640X400表示可能なもの)

●FM音源ボード

NEC PC-9801-26/26K
〃 PC-9801-86
及び内蔵FM音源

◆FM音源は、無くても動作しますが音はなりません。

●MIDI音源

SC－55／mkII
MS-DOSは、バージョン3.3から6.2まで、対応しています。

■ゲームの起動方法

● PC-98 シリーズ（2 ドライブ仕様のもの）

パソコン本体、ディスプレイの電源を入れ、ドライブ1にディスクA、ドライブ2にディスクBを入れて、リセットボタンを押して下さい。

● PC-98 シリーズ（1 ドライブ仕様のもの）

ハードディスクにインストールしてから起動してください（インストールの方法は、6ページに記載してあります）。

● 98NOTE シリーズ（RAM ドライブ使用）

1.98NOTEメニューを立ち上げてください。

2.RAMドライブがAドライブ、そして、起動ドライブになっていることを確認してください（なっていない場合は、設定してください）。

3.ディスクAの内容を、RAMドライブにコピーしてください。

4.ディスクBをフロッピーディスクドライブにいれ、リセットします。

◆液晶モニターでの、プレイでは画面が見づらくなることがあります、アナログCRTをご用意下さい。

◆RAMドライブの内容を初期化したり、バッテリーが切れた場合以外は1～4の作業は不要です。

◆セーブデータは、RAMドライブに保存されます。長期間ゲームを中断する場合は、RAMドライブの内容をディスクAにバックアップする事をお勧めします。

■ディスクの取り扱いについて

スタジオメビウスの作品には、プロテクトが一切かかっておりませんので、ブランクディスク（未使用、又は内容が失なわれても良いフロッピーディスク）をお持ちの方は、ゲームを始められる前に、ディスクのバックアップを取ることを、お勧めします。（ディスクのバックアップ方法は、MS-DOSのマニュアルをご覧ください）

◆バックアップを取ったらマスターディスクは大切に保管してください。

※セーブデータはディスクAに保存されますので、ライトプロテクト（5インチはプロテクトシールを貼らない。又、3.5インチはプロテクトノッチを開けない）を、ディスクAにかけないでください。

■ゲームの進め方

「悪夢　〜青い果実の散花〜」は、コマンドを選択することによってストーリーを進めていくタイプのアドベンチャーゲームです。

操作は、マウス（キーボードやパッドにも対応）によって行われます。

◆操作方法

【マウスで操作する場合】

・システムメニューの表示……マウスを右クリック
・コマンドの選択………………マウスによる移動
・コマンドの決定………………マウスを左クリック
・コマンドのキャンセル………マウスを右クリック
・メッセージを進める…………マウスを左クリック

【キーボードで操作する場合】

・システムメニューの表示……[ESC]キー
・コマンドの選択………………↑↓←→ キー
・コマンドの決定………………リターンキー
・コマンドのキャンセル………[ESC]キー
・メッセージを進める…………リターンキー
・メッセージを早送りする……[CTRL]キー
・ウィンドウの消去……………[ESC]キー
・親が来たモード………………[COPY]キー

※親が来たモードでは、グラフィックおよびサウンドがOFF状態になります。何かキーを押すとゲームに復帰します。

■セーブ・ロードについて

セーブは自室でのみ可能です。

ロードはいつでも可能です。

■CD－ROMを使用する場合

ハードディスクにインストールする場合は、下記の「ハードディスク(HDD)を使用する場合」を参照にしてください。

「悪夢～青い果実の散花～」のCDをCD－ROMに入れて、次の
A:¥>■
と表示された状態で、キーボードより、
Q:　　　　　←環境により『A:』～『Z:』まで変化します
AKUMU
と、入力してください。

■ハードディスク（HDD）を使用する場合

「悪夢～青い果実の散花～」はハードディスクにインストールすることができます。

知識がある方以外は行わないでください。

また、インストールに際してハードディスク内のデータや、ハードディスク本体に障害が発生しましても、メビウスでは一切の責任を負いませんので、ご了承ください。

HDインストールに先立って、必ずDISK－Aにライトプロテクトをかけて下さい。

【インストール】

以下の説明は、インストール先のハードディスクがAドライブ、フロッピードライブがBドライブということを前提としています。

ご使用の環境に合わせてお読みください。

1.フロッピーからインストールする場合は、
『DISK－A』を任意のドライブに入れて、キーボードより
B : INST
～～

CD－ROMからインストールする場合は、
CDをCD－ROMドライブに入れて、キーボードより
Q : INST
～～

と、入力するとインストールプログラムが動き出します。
その際、画面に『コマンドまたはファイル名が違います』と表示された場合、～部の『B:』が環境によって『A:』～『Z:』に変化しますので、再度入力して下さい。

2.インストールプログラムを立ち上げますと、HDDでの必要容量、本体の必要メインメモリ等が表示されますのでご確認下さい。特に指定がない場合、『次に進む』、『実行』の順に選択してください。

3.画面の指示に従ってディスクを入れ換えてください。

【ハードディスクからの起動方法】

インストールが終了しますと、ハードディスクに「AKUMU」というディレクトリが作成され、また実行用のバッチファイル「AKUMU.BAT」が、作成されます。

1.インストールしたディレクトリに、カレントディレクトリを移します。

A:¥>■

と表示された状態で、キーボードより、

CD　AKUMU

2.バッチファイル(AKUMU.BAT)を実行します。

AKUMU

と、入力して下さい。

※ハードディスクでプレイするには、500KB程度のメモリが必要です。

■Can－Beの場合

ゲームをハードディスクにインストールする必要が有ります。

[HELP]キーを押しながら電源を入れると、「システムセットアップメニュー」が表示されますので「メインメニュー」から「動作環境の設定」を選択すると「起動モード」の選択が有りますので、「テキスト起動モード」に変更してメニューを終了してください。

「MS-DOSコマンドメニュー」が表示されますので、「メニューの終了」を選択してください。あとは普通どおりにインストールしてください。(特に増設をしていない場合は、Aドライブがハードディスク、Bドライブがフロッピードライブになっています)

※再度、98ランチをご使用の場合は、「グラフィックス起動モード」に変更してください

■インストールが上手くいかない場合

◆症状1「メモリが足りません」とでる。

●原因1.本当にメモリが足りない対策として、

1.'Config.sys'を書換えてコンベンショナルメモリを確保する。

2.EMSを確保する。

3.起動ディスクを作成する。

の、3通りが考えられます、1と2の方法については、DOSあるいは、本体に付属のマニュアルを参照して下さい。

3の方法は、後述の『起動ディスクの作成方法』を参照してください。

●原因2.MENUソフトから起ち上げている場合、極端にメモリが不足する場合があります。コマンドラインからバッチファイルで起ち上げてください。

●原因3.Windows上から起ち上げている場合、Windowsを終了してから、MS-DOS上から起ち上げてください。

●原因4.インストールに失敗している可能性があります。もう一度インストールし直してください。このとき、フロッピードライブを、2つ以上接続している場合もう一方のドライブを使用してみてください。

◆症状2「画面が真黒のまま止まる、あるいは、正常に立ち上がらない場合」

EMSを使用しているので、サードパーティ製の「EMSドライバ」を使用していたりドライバの設定によっては、正常に動作しないことがあります。起ち上げ時に、

AKUMU　－E

と、入力して起ち上げて下さい。

■起動ディスクの作成方法

◆『98ランチ』『Windows』の場合

1.『メイン』の中の『ファイルマネージャ』を選択してください。

2.ウィンドウの上部に『ディスク』という項目がありますので、それを選択してください。

3.『フロッピーディスクのフォーマット』の項目を選択してください。

4.『システムディスクにする』の項目をチェックして下さい。

5.『OK』を選択してください。

6.これで起動ディスクが作成されましたので、フロッピーディスクをドライブに入れたまま、『98ランチ』『Windows』を終了したのちリセットスイッチを押してください。

◆『MS－DOS』の場合

1.フロッピードライブに内容を消去してもよいフロッピーディスクを入れて、(このとき間違って、ゲームディスクを入れないように注意して下さい)

キーボードから、

FORMAT　B：　／S　／M
　　　　　～～

と入力してして下さい。(～部はお客様の環境によって『A:』～『Z:』まで変化します)

2.これで起動ディスクが作成されましたので、フロッピーディスクをドライブに入れたまま、リセットスイッチを押してください。

■ユーザーサポートについて

ゲームを使用中に、「暴走した」「動かない」とゲームの進行ができない状態になりましたら、まず最初に、このマニュアルに書いてある注意書き等に該当している部分がないかを確認してください。どこにも記載してなかったりどうしてもわからない場合は、サポート係まで電話にてご連絡下さい。

◆その際、こちらが正常に症状をつかむ為、

●使用ソフト(このソフトの事)
【例:・・・という名前のソフトで】

●使用機種
【例:・・・というメーカーの・・・という機種】

●周辺機器
【例:周辺機器は・・・があって】

●どの様な状態で起こったのか(できるだけ詳しく)
【例:・・という時に、・・といった事が起こって・・となった】

等をお教えください。その上でこちらで状態を判断して、対応させていただく事となります。

また、ご使用上のミス等でディスクを物理的、データ的に壊してしまわれた場合はすべてのディスクの修理代として、1000円無記名郵便小為替(切手は不可)をお送りください。修復した上でディスクを、お返しいたします。

こちらに、お送りになられる際は、ユーザーサポート申し込み用紙と、どの様な状態でどういった事が起こったか等をできるだけ詳しく書いたメモを同封して下さい。(シートにはペンなどで丁寧にお書きください)

※このメモや、ユーザーサポート申し込み用紙が同封されてない場合、正常なサポートを受けられなかったり、敏速な対応ができなくなる場合があります。

※処理にかかる時間が、当方に到着してから1週間～10日でお客様のお手元に戻ると思います。但しエラーやその他の症状によって、多少変化することがあります。

《ご注意》

■本ソフトにパッケージ、マニュアルはスタジオメビウスの著作物です。無断で複写・複製することを禁じます。

■製品には万全を期しておりますが、万一プログラムが動作しない場合は、まず次の事をお確かめください。

◆本体、ディスプレイ等の電源やケーブルが正しく接続していますか?

◆ディップスイッチやクロックなどの設定が間違っていませんか?

◆一度電源を切って状態を安定させてからゲームを立ち上げましたか?

以上をご確認の上、それでも動作しない場合は、ご購入のショップ等で同じ機種での動作をお確かめください。同じ機種で正常に動作する場合は、ご使用のパソコンの故障等が考えられます。

■故意によるプログラムの変更等が施されていたり、フロッピーディスクが、当方の提供したものと異なる場合は、ユーザーサポートの対象外とさせて頂きます。

■疲れているときや、連続して長時間にわたるゲームプレイは、健康を損なう恐れがありますので注意してください。長時間ゲームをする場合は、健康のため1時間ごとに10分～15分の休憩をとるようにしてください。

ユーザーサポート申し込み用紙

フリガナ お名前	
ご住所	〒　　－ TEL　　(　　　)

ゲーム名：**悪夢**
～青い果実の散花～

■パソコン本体
メーカー　　　　　　メディア（5／3.5）
機　　種
CPU

■ディスプレイ
メーカー
機　　種

■ハードディスク
メーカー
機　　種
使用MS-DOSバージョン：Ver.

■増設メモリ
メーカー
機　　種
容　　量　　　　　　メガバイト

■FM音源
メーカー
機　　種　　　　　　（内蔵／増設）

■その他（拡張ボードなど）

■症状（具体的に）

ソフト購入店	ソフト購入時期
	年　　月　　日

※サポート用紙は、コピーしてお使いください。

■製作スタッフ

●企画・原案
・キャラクターデザイン・原画 .... 飛鳥ぴょん

●シナリオ .... ぽんきち

●プログラム .... 極悪犯罪戦艦

●音楽 .... Aypio Music
.... すたじおM

●CG .... 仁
.... JUN

■ユーザーサポートのあて先及び問い合わせ先

〒530 大阪府大阪市北区菅栄町1—20 大日ビル1F
㈱ビジュアルアーティストオフィス
TEL06(355)2001

※電話での質問、お問い合わせは、月曜から金曜の午前10時〜午後6時の間に受け付けております(祝日、祭日を除く)。